X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · TÁRGYI ESZKÖZ

Tárgyi eszköz kontírozás

Melyik főkönyvi számlára kerüljön az eszközök értékcsökkenése? Eszköz számlánként az ÉCS és a terven felüli ÉCS számlája.

`Tárgyi eszköz › Kontírozás`

Tartalom

1. Mire való?
2. A képernyő
3. Új kontírozás, javítás, törlés
4. Gyakori helyzetek, és mit tegyen

Súgó a programban

A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet. A mezők és gombok fölé állva a program rövid magyarázatot is mutat.

1. Mire való?

A tárgyi eszközök értékcsökkenését a program az eszköz főkönyvi számlájától függően könyveli. Itt adható meg, hogy egy eszköz számlához (például *131 Műszaki berendezések, gépek*) melyik számla tartozik:

- **ÉCS számla** — a terv szerinti értékcsökkenés (halmozott értékcsökkenés) számlája;
- **Terven felüli ÉCS** — a terven felüli értékcsökkenés számlája (nem kötelező).

Ez a beállítás kell a *Nyitó eszközök* felvételéhez is: csak olyan eszköz számlára lehet nyitó eszközt felvenni, amelynek van ÉCS számlája.

2. A képernyő



Tárgyi eszköz kontírozás: balra a kontírozások, jobbra a kiválasztott beállítása. Mintaadatokkal.

- Bal oldalon a kontírozások eszköz számla szerint: a számla és a neve, alatta halványan az ÉCS és a terven felüli ÉCS számla. Megnyitáskor az első van kiválasztva.
- A **kereső** a számlaszámra és a névre szűr (mindhárom számlára).
- Jobb oldalon a kiválasztott kontírozás három számlája. A számlák listájában a könyvelhető (nem alábontott) főkönyvi számlák közül választhat; a listában a számra és a névre is kereshet.

3. Új kontírozás, javítás, törlés

1. Új kontírozáshoz kattintson az **Új** gombra; javításhoz válassza ki a sort a listából.
2. Válassza ki az **Eszköz számlát** és az **ÉCS számlát** (kötelező), szükség esetén a **Terven felüli ÉCS** számlát is (az **×** törli).
3. Kattintson a **Mentés** gombra.

- Egy eszköz számlához csak egy kontírozás lehet.
- A **Törlés** megerősítés után törli a kontírozást. Utána erre az eszköz számlára nem lehet nyitó eszközt felvenni, és az értékcsökkenés könyveléséhez is hiányozni fog — csak akkor törölje, ha a számlát már nem használják tárgyi eszközhöz.

Figyelem

A módosítás a következő értékcsökkenés-számítástól és könyveléstől kezdve érvényes; a már lekönyvelt tételeket nem változtatja meg.

4. Gyakori helyzetek, és mit tegyen

HELYZET / ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Az eszköz számla / Az ÉCS számla megadása kötelező!	Válassza ki a hiányzó számlát, és mentsen újra.
A(z) … eszköz számlához már van kontírozás!	Ehhez az eszköz számlához már van beállítás — keresse meg a listában, és azt javítsa.
Nincs ilyen főkönyvi számla (…)!	A megadott számla nincs a számlatükörben. Válasszon a listából.
Egy régi sorban a számla nem szerepel a választható listában	A korábban beállított számla azóta alábontott vagy már nem könyvelhető. Megmarad, de ha módosít, a listából válasszon helyette könyvelhető számlát.

Segítség

További kérdésekkel keresse az X-Profit ügyfélszolgálatát: `x-profit.hu`.